



Městská památková rezervace Radnice

Klasické budovy radnic stávaly vždy na náměstí. Proto i naše radnice bude umístěna uprostřed historického náměstí, lemovaného domy z různých stavebních období. Samotná radnice je renesanční, s typickou věží, která by se mohla stát dominantou vašeho městečka.

Před stavbou modelu provedte obvyklé přípravné práce. Hrany, které budete nafázavat z lice vystřihovánky, jsou kresleny plnou čarou s malým černým trojúhelníkem. Hrany ryhované z rubu jsou čerchovány (---). Výrez ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou, profezy, u kterých se chlopňě vzniklé prořezem lepí na rubovou stranu dílů, jsou značeny černou úhlopříčkou (jedná se pouze o osm oken v dílu 1). Prořez kreslený plnou červenou čarou v černém rámečku je v dílu 1 a bude do něj zlepovat střechu. Na rubovou stranu dílu 1 a 49 si přenesete úšečky A-A a B-B. Budete k nim v průběhu stavby modelu lepit další díly.

Stavba je zdánlivě složitá, ale nebojte se, není tomu tak. Je pouze náročná na trpělivou a přesnou práci. Nesnažte se ji dokončit za jeden den, ani se vám to nepovede. Postupujte důsledně podle návodu a orientujte se podle návodních kreseb a pozičních

čísel na dílech. Abychom nemuseli v návodu stále opakovat „přilepte na vyznačené místo na dílu...“, budeme brát jako samozřejmost, že se budete stále orientovat podle návodní kresby. Proto budeme psát vždy jen „..... přilepte na díl...“.

Nyní již do práce. Zkompleťte římsy 7, 53 a přilepte je na díl 1. V oknech dílu 1, kde jste dělali profezy, vyhněte vzniklé chlopňě dovnitř a přilepte je na rubovou stranu dílu. Na ně pak přilepte osm oken 6. Na rub dílu 1 a 18 přilepte dvojici střešních okének, tj. dva díly 2.

Pokračujte zpracováním oken a dveří, které budete osazovat do tří základních dílů stavby - 1, 10 a 18. Zpracujte okna 3 (9x), 4 (5x), 17 (2x) a 19 (2x). Vstupy zpracujete tak, že z základnímu dílu připojíte „sílu zdi“: hlavní vstup z dílu 8 a 9, boční vstup z dílu 14 a 15, dveře balkonu 7 z dílu 20 a 21. Okna i dveře přilepte z rubové strany na následující základní díly takto: na rub dílu 1 patří okna 3 (2x), 4, 5 (2x), 17 (2x) a vstup z dílu 14 a 15. Na rub dílu 18 pak přilepte okna 4 (2x), 19 (2x) a dveře z dílu 20 a 21.

Nyní již můžete u dílu 1 uzavřít dolní část věže - chlopeň na pravé straně rozloženého dílu přilepte z rubu na přenesenou úšečku A-A. Pak k dílu 1 připojte rozložený díl 10 a k němu díl 18. Vše sestavte do správného půdorysného tvaru, ale neslepte (!) a nechte pod záteží proschnout.

Potom díl 10 opět rozložte do plochy a doplňte jej štíty následovně: vytvarujte „sílu zdi“ 11, kterou přilepte ke štítu dílu 1 i k věži a doplňte zadní stranou 13. Obdobně zpracujte i štit dílu 18. Nejdříve k němu připojte díl 22 a doplňte zadní stranu štítu 23. Teprve nyní můžete celou stavbu půdorysně uzavřít: díl 18 přilepte k věži dílu 1, stejně tak i „sílu zdi“ 22. Celek opět lehce zatěžte a nechte dokonale proschnout.

Samostatně vyrobte střechy. Nejprve zpracujte tělo komínů 33, zakryjte jej zkomplctovanou komínovou hlavou 34 a celek zapelete do rozložené střechy 31. Obdobně zpracujte i druhý komín z dílu 35, 36 a zapelete jej do rozložené střechy 32. Tři vikýře (jeden pro střechu 32, dva pro střechu 31) zpracujte a zapelete podle návodních kresby do střech. K tělu vikýře 37 připojte „sílu zdi“ 38 a doplňte zadní část štítu 39. Na celek osadte stříšku 40.

Střechu 31 spojte se střechou 32 a obě střechy pak osadte na stavbu následovně: nejprve zapelete obě střechy do profazu ve věži, pak k oběma štítkům a nakonec k rímsám dílu 10. Zkompletujte štítkové římsy 24 a 25. Přilepte je na vyznačená místa na štítech 1 a 18 a ke střechám 31 a 32. Nyní již můžete stavbu zajistit napevno terénními spojkami - díly 26, 27, 28, 29 a 30. Přilepte je podle návodních kreseb. Celek opět lehce zatěžte a nechte proschnout.

Pokračujte věži. Na rozložený díl 42 přilepte dvě zpracované římsy 44, pak vyhněte chlopňě v otvorech pro hodiny a chlopňě přilepte k rubové straně dílu. Na ně pak přilepte čtyři ciferníky 43, kresbou samozřejmě ven z otvoru. Nyní díl 42 uzavřete. Zkompletujte díl 41, připojte k němu zpracovanou část věže 42 a celek osadte na díl 1. Opět nechte pod záteží proschnout.

Následuje zpracování horní části věže. Je to nejsložitější práce na vystřihovánce, proto nespěchejte a snažte se o co největší přesnost. U dílu 49 zpracujte všechny dvanáct pilířů a pak z rubové strany přilepte dvanáct vytvarovaných dílů 51. Ty vytvoří oblouky ochozu. Pozor! Osm dílů 51 má konce zkosené - to jsou oblouky, které budete osazovat do rohů. Čtyři díly bez zkosení přilepte do středních oblouků. Díl 49 půdorysně uzavřete a zkompletujte dvanáct pilířových hlavic 52. Ty navlečte na pilířky (strana, na které jsou zakresleny profily hlavic, bude otočena k zemi), dorazte k obloukům a k jejich chlopním přilepte. Po proschnutí ještě hlavice ze spodu zakápněte lepidlem.


Na pilířky nyní navlečte zpracovanou horní část zábradlí 48, odsuňte trochu výše, než je vyznačeno na pilířcích, a zatím ještě nepřilepte. Pak k pilířkům připevněte zábradlí 46, díl 48 k němu shora sesuňte a oba díly (46 a 48) slepte. Celek osadte na zpracovaný díl 45, lehce zatěžte a nechte proschnout.


Mezitím zkompletujte vnitřní část věže 47, připojte k ní strop 50 a celek osadte do věže tak, že díl 47 přilepte na dlažbu ochozu 45, a strop 50 na rysku B-B, kterou jste si přenesli na rub dílu 49. Zatím ještě neosazujete tuto část věže na celek, ale nechte ji pod záteží proschnout. Pokračujte střechou věže. K rozloženému dílu 55 přilepte čtyři díly 54, ale jen jejich vodorovnou částí. Pak díl 55 uzavřete a díly 54 k němu připojte i v jejich šikmých nárožních částech. Nechte opět proschnout a pak osadte na horní část věže na chlopní dílu 49.


Hrubou stavbu jste dokončili a zbývají doplňky. Zkompletujte předložený stupeň 16 a osadte na vyznačená místa na dílu 10. Dvanáct zkompletovaných čůčků 12 (ozdoby štítků) osadte na vyznačená místa na štítech: šest dílu 12 na díl 11 a šest dílu 12 na díl 22. Samostatně zpracujte předložené schodiště hlavního vstupu. Na rozložený díl 58 přilepte schody 59. Díl 58 zkompletujte a celek přilepte na díl 1.


Dále sestavte balkon. Zkompletujte díly 60, 61, 62 a 63 (3x). Na tělo balkonu 61 připojte jeho horní část 62, celek přilepte na dolní část 60 a hotový balkon osadte na díl 18. Tři konzoly 63, které balkon nesou, přilepte na díly 60 a 18. Špendlík 56 obklepte korouhvíčkou 57 (lepte kanagodem) a pak už jej zabodněte do vrcholu věže a přilepte napevno (opět kanagodem). Radnice je hotová. Pokud stavujete celou MPR, budete muset počkat na celkový plán této části města a náměstí. Teprve pak můžete do města radnici postavit definitivně. Pokud stavíte stavby jednotlivě, můžete radnici použít tak, jak je. Věříme, že z této vystřihovánky budete mít radost. Hodně úspěchů a radost z vykonané práce přeje redakce a

Anna a Richard Vyškovských










Novinka v abc ● Novinka v abc ● Novinka v abc ● Novinka v abc ● Novinka v abc



LET L-23 SUPER BLANÍK