

Městská památková rezervace II

Soubor C severovýchodního bloku

Po kratší odmlce pokračujeme ve stavbě MPR II. V číslech 10, 11 a 12 přineseme postupně **soubory C a D severovýchodního bloku**. Při stavbě se řiďte návodným půdorysem, který jsme otiskli v ABC č. 2.

Městská brána a čp. 42

Jako obvykle začnete přípravnými pracemi, které jsme popsali v úvodu návodové části (ABC č. 1). Mezi ně patří i přenesení rysek z lícové na rubovou stranu některých dílů. Jsou to rysky A-A, B-B, C-C, D-D, E-E a F-F, které přednesete na díl 1, rysky C-C, D-D, E-E na díl 4 a rysky D-D, E-E na díl 14.

Začnete zpracováním dílu 1. Nejprve přehnete a přilepíte vnitřní část stěny pavlače a pak na vyznačená místa na dílu 1 přilepíte zkompletované díly 2 (4x) a z rubu zpracované dveře 114. Další zkompletované díly 2 přilepíte po dvou na díly 11 a 13. Na díl 4 osadíte zpracované ostění okna 6 a dveří 5. Další zkompletované střílny 25 (5x) přilepíte z rubové strany na díl 3 (2x) a na díl 20 (3x). Na díl 20 ještě předtím osadíte tři ostění oken 21, ostění dveří 23 a kordonovou římsu 22 a z rubu pak ještě zpracované dveře 24.

Vytvarujete klenbu brány 7, přilepíte na rub dílu 3, ten zkompletujete a připojíte z rubu k dílu 4. Zpracujete dolní část arkýře 11, zalepíte do dílu 1 a k němu ještě přilepíte již

zpracovanou část z dílů 3, 7, 4; celek doplníte dílem 13, který ale přilepíte jen k dílu 4 - ne však k dílu 1. Vytvarujete klenbu podchodu 9, přilepíte z rubu dílu 8, díl 8 zkompletujete a připojíte k celku, tj. nejdříve na díl 1, pak na díl 4 a nakonec uzavřete půdorys brány tím, že k dílu 1 přilepíte i díl 13. Zpracujete padací mříž brány 55, nasunete ji do vpadliny vnější části brány a v horní části zajistíte špendlíkem 117, který provlečete díly 55, 1 a 3. Vnitřek brány zajistíte dlažbou 10, kterou přilepíte na díly 1, 7, 8 a 9. Zkompletujete díl 14, připojíte k němu vytvarovanou a zpracovanou „sílu zdi“ 15, doplníte vnitřní stěnou pavlače 16 a patro pavlače připojíte k celku, tj. k dílům 4, 1 a 8. Ke dvěma střešním dílům 18 připojíte díl 17 a střechu pavlače osadíte na díly 4, 1 a 14. Zpracujete římsovou stříšku 19 a připojíte k celku: lepíte na díly 14 a 8 tak, že překryjete spáru mezi přízemím a patrem pavlače. Celek lehce zatížíte a necháte proschnout.

Začnete s pracemi na čp. 42. Nejdříve zkompletujete obvodové stěny, tj. díl 20. Zpracujete stříšku vikýře 29, přilepíte k jeho tělu 28, doplníte zkompletovaným oknem 30 a hotový vikýř zalepíte do rozložené střechy 26. Do ní rovněž zalepíte zpracovaný komín 27 a střechu osadíte na obvodové stěny, tj. na díl 20.

A teď už můžete připojit čp. 42 - ještě ne-

dokončené - k městské bráně, tj. k dílu 13. Zpracujete dvě konsoly 12 a přilepíte pod arkýř 11 - místa pro přilepení jsou vyznačena na dílech 1 a 11. Zkompletujete stříšku 31 a osadíte ji na dům čp. 42 - na díl 20 - a pak začnete s pracemi na hradební přístavbě tohoto domu: na rub dílu 32 přilepíte zpracované okno 35, díl 32 zkompletujete a připojíte k celku, tj. k dílům 13 a 20. Přístavbu zakryjete zpracovanou stříškou 33, kterou zalepíte do prořezu v dílu 13 a přilepíte na díl 32. Pod přístavbu ještě přilepíte dva trámký 34 (ze serek o délce 5,5 mm, nabarvených hnědě); místa pro přilepení jsou na dílu 32 vyznačena.

Pokračujete horní částí městské brány a připravíte si, tj. zkompletujete, dva díly 53 a po jednom dílu 48 a 49. Okno 49 přilepíte na tělo vikýře 50, to zakryjete stříškou 51 a hotový vikýř zalepíte do dílu 45. Ten připojíte na rozložený díl 43. Připravené okno 48 přilepíte z rubu k dílu 46 (horní část arkýře), ten zakryjete zpracovanou stříškou 47 a hotový arkýř zalepíte do dílu 44. Díl 44 pak připojíte opět k rozloženému dílu 43 a do jeho výřezů zalepíte dva vikýře zhotovené ze dvou dílů 52 zakrytých stříškami 54 (2x). Na vyznačená místa vikýřů přilepíte připravená okna 53. Teď už můžete střechu uzavřít, tj. přilepíte druhou stranu dílů 44, 45 k dílu 43. Hotovou střechu osadíte (všemi díly současně) na celek, tj. na díly 1, 4, 13 a 11. Samostatně zpracujete schodiště a kašnu, které ještě nebudete připojovat k celku, ale uložíte až pro konečnou kompotaci celého bloku.

Díl 37 přilepíte k 36 jen jeho svislou chlopni a necháte rozložené tak, abyste mohli na větší část dílu 36 přilepit schodiště 38, pak teprve díl 36 uzavřít, tj. připojit k němu druhou stranu schodiště 38. Teď už můžete díl 37 připojit i k dalším částem dílu 36 a 38. Zpracujete krytí schodišťové zdi, tj. díl 116, a osadíte na vyznačená místa na dílu 36. Hotové schodiště zatím uložíte.

U kašny nejdříve zpracujete její vnitřní část 40, tu přilepíte k dílu 41 a celek doplníte vnějškem 39. Tělo kašny přilepíte k rozloženému dílu 115, ten uzavřete a pak už jen do kašny zalepíte zkompletovaný díl 42 - lepíte na díly 40 a 41. Hotovou kašnu zatím uložíte. Městská brána spojená s čp. 42 je hotova až na schodiště a městskou kašnu, které k ní zatím nebudete připojovat.

Richard Vyškovský
Foto V. Holíč







